

## Såning af rødkløver

- Rødkløver sås gerne på dobbelt rækkeafstand
- Dæksæden sås med alle tragte
- Udlæg også mulig i vintersæd om foråret

Rødkløver er efterspurgt som proteinrig blandingspartner til fodergræsser beregnet til slætmarker, som der er en stigende anvendelse af.

Landsforsøg har vist, at kløvergræsblandinger med rødkløver har en meget lille kvælstofrespons allerede i første brugsår, hvilket betyder at rødkløverens kvælstoffiksering er tilstrækkelig for at forsyne marken med kvælstof uden at tilføre kunstgødning.

Rødkløvers dybe rodnet gør den ekstra aktuel hvor der er behov for tørketolerance.

### Udlæg i vårsæd

Rødkløver udlægges hovedsageligt i vårbyg. Der vælges en stråstiv sort, gerne maltbyg. Udsædsmængden skal svare til ca. 250 planter pr. m<sup>2</sup>. Det er afgørende, at kornet bliver stående helt frem til høst, da lejesæd er ødelæggende for udlægget.

Frøvægten på rødkløver er lav, og derfor er det meget vigtigt, at såbedet er helt perfekt for at få optimal fremspiring. Den korrekte sådybde er 1-2 cm. Det er vigtigt, at frøet placeres i fugtig jord, således at udlæggets fremspiring foregår i samme tempo som dæksædens. I løs jord kan det være en fordel at tromle inden såning af frøet.

### Rækkeafstand og såudstyr

Byggen skal sås på normal rækkeafstand. Såning af rødkløver på 12 cm's rækkeafstand er normalt, men såning med hver anden eller hver tredje tragt kan anvendes, hvis det kniber med at få udsædsmængden langt nok ned. Der kan eventuelt iblandes inaktivt materiale som knækkede byggryn.

Frøsåfingre kan også anvendes.

Traditionelt sås udlægget med alle tragte på frøsåkassen, og efterharven indstilles, så frøene tildækkes.

Ved anvendelse af frøsåkasse her om foråret, er det en fordel, at sårørene fra denne går ned foran tragtene. Dette vil betyde, at frøene bliver bedre blandet op i den fugtige jord og placeret lidt dybere, end hvis det kun er efterharven, der dækker dem.

Det er vigtigt, når der anvendes frøsåkasse, at frøet dækkes af jord. Dels af hensyn til fremspiringen, men også den efterfølgende ukrudtsbekæmpelse. Udsås dæksæd og frø hver for sig, kan man så frøet på tværs eller på sned af dæksædens såretning. Udlægget skal sås hurtigt efter dæksæden, og helst samme dag.

Udsædsmængden bør være 2-5 kg pr. ha med den laveste udsædsmængde under specielt gunstige spiringsbetingelser. Der tilstræbes et plantetal på 50-75 pr. m<sup>2</sup>. Tusindkornsvægten er ca. 1,8 gram.

### **Såtidspunkt**

Udlægsmarker bør ikke sås mens jorden er meget kold. Udlægget spirer først ved højere temperatur end korn. Rødkløver er den mest hårdføre af vore kløverarter i konkurrencen mellem dæksæd og udlæg.

### **Udlæg af rødkløver i etableret hvede om foråret**

Rødkløver kan udsås i en eksisterende vintersædsmark om foråret med godt

resultat. Så snart jorden tørrer op i overfladen i april måned kan rødkløveren sås i vintersæden. Såning sker bedst med skiveskær, hvor frøet skæres ned i 1-1,5 cm's dybde med efterfølgende tromling. Alternativt kan radsåmaskine + granatharve + tromle anvendes. Strigle med såaggregat kan også anvendes til etablering. Sørg for at frøet kommer ned i fugtig jord.

Venlig hilsen  
DLF-TRIFOLIUM A/S