

## Såning af sneglebælg

- **Sneglebælg sås med alle trakte**
- **Dæksæden sås gerne på dobbelt rækkeafstand**
- **Husk podning på nye arealer**

### Udlæg af sneglebælg i vårbyg.

Sneglebælg udlægges i vårbyg. Der vælges en stråstiv sort med lav tendens til aksnedknækning, gerne en maltbygssort. Udsædsmængden i byg skal svare til ca. 250 planter pr. m<sup>2</sup>. Den normale udsædsmængde af sneglebælg er på 6-8 kg pr. ha.

Frøvægten er lav, 1000 frø vejer 1,6 gram, og derfor er det meget vigtigt, at såbedet er helt perfekt for at få optimal fremspiring. Den korrekte sådybde er 1 cm, og frø der dækkes med mere end 3 cm jord fremspirer normalt ikke. Det er vigtigt, at frøet placeres i fugtig jord, således at udlæggets fremspiring foregår i samme tempo som dæksædens. I løs jord kan det være en fordel at tromle inden såning af frøet.

### Rækkeafstand og såudstyr

Der bør normalt sås med hver tragt, da sneglebælg ikke breder sig og fylder pladsen ud, i samme udstrækning som andre kløverarter. En større rækkeafstand vil også give mere plads til ukrudt. Kniber det med at udså så lille en mængde frø, kan man blande frøet op med inaktivt materiale som f.eks. knækket byggryn eller bøgesmuld. Frøåfingre kan også anvendes.

Udlægget får den bedste start, hvis det sås mellem kornrækkerne. Anvendes frøsåkasse, er der måske mulighed for at fastgøre sårørene imellem traktene på såmaskinen. Det er vigtigt, når der anvendes frøsåkasse, at frøet dækkes af jord. Dels af hensyn til fremspiringen, men også den efterfølgende ukrudtsbekæmpelse. Udsås dæksæd og frø hver for sig, kan man så frøet på sned af dæksædens såretning. Det er vigtigt, altid at så udlægget hurtigst efter dæksæden, og helst samme dag.

Mange såmaskiner åbner mulighed for skiftevis at så udlæg og korn med hver 2. tragt, hvilket giver de enkelte planter mere lys og plads og generelt bedre udviklingsmuligheder.

Der er ingen tvivl om at udlægget får langt den bedste start, hvis det er sået imellem kornrækkerne.

Dette system fungerer også meget fint i praksis med minimale ompløjningsprocenter som resultat.

### Såtidspunkt

Udlægsmarker bør ikke sås mens jorden er meget kold. Udlægget spirer først ved højere temperatur end korn. Sker fremspiringen af udlægget meget senere end dæksæden, bliver perioden før dæksæden lukker af for lys til udlægget for kort.

### **Podning med Nitragin.**

Hvis der ikke tidligere har været dyrket sneglebælg eller lucerne på arealet, er det en god ide at pode med Nitragin. Nitragin indeholder den bakteriekultur, der gør sneglebælgen i stand til at fixere kvælstof fra luften i frøavlsåret.

Den type Nitragin der benyttes i år er i pulverform. Dette skal i tør tilstand blandes godt ind i frøet og kan gøres i god tid inden såning. Det anbefales at opbevare podemiddel såvel som podet frø køligt og mørkt.

Venlig hilsen  
DLF-TRIFOLIUM A/S